



SADNES GARN

KILDE TIL KREATIVITET SIDEN 1888

Tema 33, Nr 5

Heklet veske

Størrelse:

Ca 29 x 25 cm

Garn:

easy (100 % merinoull, 50 gram
= ca 51 meter)

Garnmengde:

Hvit 1002: 300 gram

Tilbehør:

"Skinn" hanker

Fra: Per Olden

Veiledende heklenål:

Nr 7 og 9

Heklefasthet:

9 fm med dobbelt garn og
heklenål nr 9 = 10 cm

Legg opp 51 lm med dobbelt
garn og heklenål nr 9.

1. rad: Vend, og hekle 1 fm i 2.
lm fra nålen, 1 fm i hver fm
raden ut = 50 fm.

2. rad: Vend med 2 lm og hekle
1 fm i bakerste m-ledd raden ut.
Gjenta rad 2 til arb måler ca 25
cm.

Klipp av tråden.

Brett arb på midten, r-side mot
r-side, og sy sm i hver side.

Vreng arb med r-siden ut.

1. omg: Hekle ca 50 fm med
dobbelt, i øverste kant med
heklenål nr 7, ta sm med 1 kjm.

2. omg: 2 lm (= 1. fm), hekle 1
fm i bakerste m-ledd omg rundt,
samtidig som ca hver 4 og 5 fm
hekses sm til 1 fm = 42 fm.

Ta sm med 1 kjm.

3. omg: 2 lm, hekle 1 fm i
bakerste m-ledd omg rundt.

Ta sm med 1 kjm.

4. omg: 2 lm, hekle 1 fm i
bakerste m-ledd omg rundt.

Ta sm med 1 kjm.

Klipp av garnet.

Montering:

Sy på hanker. Se foto.

Tips: Bruk ev hanker fra en
gammel veske.